

Aktivering av Magnet Field Licens

Magnet Field kan kräva en omaktivering vid olika tillfällen, bl.a vid...

- Ominstallation
- Uppdatering till ny version
- Uppgradering från Topsurv
- Aktivering av ny modul i Magnet Field
- Ny s.k. maintenance aktivering

Följande guide hjälper dig med detta.




Aktivering av Magnet Field Licens

För att omaktiveringen skall kunna ske smidigt krävs en internet anslutning i fältdatorn. T.ex.

- Via PC och USB kabel
- WiFi (WLAN) i fältdatorn
- Intern SIM anslutning


Om Magnet Field inte tidigare aktiverats kan skärmbilden till höger visas vid uppstart. Klicka på Stäng i så fall.



Aktivering av Magnet Field Licens

Om Magnet Field är startat trycker du på Magnet ikonen i övre vänstra hörnet.

Välj Aktivera moduler.



Aktivering av Magnet Field Licens

Om Magnet Field redan är aktiverat och du skall omaktivera för nya moduler kommer skärmbilden till höger visas.

Klicka på Aktivera

Skippa denna sida annars.




Aktivering av Magnet Field Licens

Se till att Online aktivering är iklickad.

Klicka på Nästa >>

(Det är möjligt att göra en Offline aktivering men detta kräver tillgång till en licenskod som erhålls via en aktivering på Enterprise hemsida.)



Aktivering av Magnet Field Licens

Nu skall dina kontouppgifter för Magnet-Enterprise knappas in.

- Login
- Lösenord

Dessa uppgifter bör du ha fått, annars kan de fås via Norsecraft Geo Support.

support@norsecraftgeo.se

Klicka Nästa>>

Steg 2 - MAGNET Enterprise Inl...

Vänligen ange din login information för MAGNET Enterprise:

Login (e-mail) s@tpab.dyndns.org

Lösenord *****

Glömt Lösenord

Om du inte har något konto, vänligen klicka på Skapa Konto knappen

Skapa Konto


<< Bakåt

Nästa >>

Aktivering av Magnet Field Licens

Om internetanslutning saknas kommer följande skärm att visas.


Avsluta då guiden och försök att etablera om internet anslutningen.



Aktivering av Magnet Field Licens

Ange Serienummer på din Magnet Field licens. (10 siffror)

Klicka på Nästa >>



Steg 3 - Licensdetaljer

Vänligen ange serienumret som finns på mjukvarucertifikatet:

Serienummer
2171932639

Enhets Id
01653-U5YGR-HH7HS

<< Bakåt Nästa >>

Aktivering av Magnet Field Licens

Klicka i rutan för att Acceptera licensavtalet och klicka på Aktivera.



Aktivering av Magnet Field Licens

Nu är din licens omaktiverad.

I skärmen ser du de moduler som finns för just din licens.

E/T betyder att denna modul inte är tillgänglig (Ej Tillgänglig)

Inköpt betyder att dessa moduler finns för denna version.

Maintenance visar det datumet då din licens inte längre kan uppdateras. (Ny maintenance behövs efter detta datum isf.)

